

```

1  """
2  CÓDIGO DE FUNCIONES AUXILIARES PARA CORRECCIÓN GEOMÉTRICA
3
4  Requisitos:
5  - Python 3.8+
6  - Instalar dependencias con:
7    pip install -r requirements.txt
8  """
9
10
11 # ===== IMPORTACIÓN DE LIBRERÍAS Y CONFIGURACIÓN =====
12 import cv2
13 import numpy as np
14 import pandas as pd
15 import rasterio
16 import os
17 import re
18
19
20
21 # ===== PARÁMETROS DE CALIBRACIÓN =====
22 def extract_camera_params(meta_row, tipo_imagen):
23     """
24     Extrae los parámetros de calibración de la cámara a partir de los metadatos de una
25     imagen multiespectral o RGB.
26
27     Esta función genera tres elementos clave utilizados en la corrección geométrica de
28     imágenes aéreas:
29     1. La matriz intrínseca de la cámara (`camera_matrix`), que contiene la longitud
30     focal y el centro óptico.
31     2. El vector de coeficientes de distorsión radial y tangencial (`dist_coeffs`), que
32     permite corregir la deformación causada por la lente.
33     3. La matriz de homografía (`homography_matrix`), que se utiliza para corregir
34     inclinaciones (roll, pitch, yaw) aplicando una transformación en perspectiva.
35
36     La extracción depende del tipo de imagen:
37     - Para imágenes multiespectrales (`TIF`), se obtienen los coeficientes desde el
38     campo `Perspective Distortion`.
39     - Para imágenes RGB (`JPG`), se extraen desde el campo `Dewarp Data`, que requiere
40     un preprocesamiento adicional para aislar los valores relevantes.
41
42     Args:
43         meta_row (pd.Series): Fila de un DataFrame con los metadatos de la imagen
44         correspondiente.
45         tipo_imagen (str): Tipo de imagen a procesar. Acepta 'TIF' para multiespectrales
46         y 'JPG' para RGB.
47
48     Returns:
49         tuple:
50             - camera_matrix (np.ndarray): Matriz 3x3 con los parámetros intrínsecos de
51             la cámara.
52             - dist_coeffs (np.ndarray): Vector con cinco coeficientes de distorsión (k1,
53             k2, p1, p2, k3).

```

- homography\_matrix (np.ndarray): Matriz 3×3 de transformación homográfica.

Raises:

ValueError: Si el tipo de imagen especificado no es reconocido.

None values: Si los campos necesarios están mal formateados o incompletos en los metadatos.

"""

*# Extraer valores comunes*

fx = fy = float(meta\_row['Calibrated Focal Length'])

cx = float(meta\_row['Calibrated Optical Center X'])

cy = float(meta\_row['Calibrated Optical Center Y'])

if tipo\_imagen == "TIF":

*# Coeficientes de distorsión para TIF (Perspective Distortion)*

k1, k2, k3, p1, p2 = map(float, meta\_row['Perspective Distortion'].split(','))

elif tipo\_imagen == "JPG":

*# Coeficientes para JPG (Dewarp Data)*

dewarp\_data\_str = str(meta\_row['Dewarp Data']).strip().split(';')[-1]

dewarp\_data\_values = list(map(float, re.split(r'[\s,]+', dewarp\_data\_str)))

if len(dewarp\_data\_values) < 9: *# Validación de estructura*

print(f"Error: `Dewarp Data` incompleto para {meta\_row['File Name']}")

return None, None, None

k1, k2, p1, p2, k3 = dewarp\_data\_values[4:9]

else:

raise ValueError(f"Formato de imagen no reconocido: {tipo\_imagen}")

*# Construcción de la matriz intrínseca de la cámara*

camera\_matrix = np.array([

[fx, 0, cx],

[0, fy, cy],

[0, 0, 1]

])

dist\_coeffs = np.array([k1, k2, p1, p2, k3])

*# Extraer y validar la matriz de homografía*

try:

homography\_values = list(map(float, meta\_row['Dewarp H Matrix'].split(',')))

homography\_matrix = np.array(homography\_values).reshape(3, 3)

except (ValueError, IndexError):

print(f"Error al extraer `Dewarp H Matrix` para {meta\_row['File Name']}")

return None, None, None

return camera\_matrix, dist\_coeffs, homography\_matrix

*# ===== CORRECCIÓN DE DISTORSIÓN Y RECORTE =====*

def correct\_lens\_distortion(image, camera\_matrix, dist\_coeffs):

"""

```

97     Aplica corrección de distorsión de lente a una imagen aérea utilizando los
parámetros intrínsecos de la cámara.
98
99     Esta función corrige las deformaciones ópticas causadas por la lente (distorsión
radial y tangencial), que son
100     comunes en sensores de cámaras aéreas montadas en drones. La corrección se realiza
utilizando los parámetros de
101     calibración de la cámara obtenidos previamente desde los metadatos (`camera_matrix`
y `dist_coeffs`).
102
103     Internamente, se calcula una nueva matriz de cámara óptima para maximizar el campo
de visión útil y se aplica
104     la transformación utilizando las funciones `getOptimalNewCameraMatrix` y `undistort`
de OpenCV.
105
106     Args:
107         image (np.ndarray): Imagen de entrada (puede ser multicanal o monocanal), sin
corregir.
108         camera_matrix (np.ndarray): Matriz intrínseca 3x3 de la cámara.
109         dist_coeffs (np.ndarray): Vector con cinco coeficientes de distorsión (k1, k2,
p1, p2, k3).
110
111     Returns:
112         tuple:
113         - undistorted_image (np.ndarray): Imagen corregida, con la distorsión óptica
eliminada.
114         - roi (tuple): Región de interés (x, y, w, h) útil de la imagen corregida,
recomendada para recorte posterior.
115
116     Notas:
117         Esta corrección es un paso previo necesario antes de aplicar transformaciones
geométricas como homografías
118         o coregistro multispectral, ya que garantiza que las imágenes estén libres de
efectos ópticos sistemáticos.
119     """
120     h, w = image.shape[:2]
121     new_camera_matrix, roi = cv2.getOptimalNewCameraMatrix(camera_matrix, dist_coeffs,
(w, h), 1, (w, h))
122     undistorted_image = cv2.undistort(image, camera_matrix, dist_coeffs, None,
new_camera_matrix)
123     return undistorted_image, roi
124
125
126
127 def crop_center(image, target_width=1500, target_height=1150):
128     """
129     Recorta una región central de la imagen con dimensiones fijas, centrada respecto al
eje óptico.
130
131     Esta función permite normalizar el tamaño de las imágenes corregidas geométricamente
extrayendo un ROI (región de interés) de dimensiones específicas centrado en la
imagen. Es
132     especialmente útil cuando se desea mantener un área común de análisis libre de
distorsiones
133     ópticas y bordes potencialmente inválidos tras la corrección de lente.
134

```

135 Si la imagen es más pequeña que el tamaño especificado, no se recorta y se devuelve  
136 la imagen original.

137  
138 Args:

139 image (np.ndarray): Imagen de entrada (corregida geométricamente), de 2 o 3  
canales.

140 target\_width (int): Ancho del recorte centrado en píxeles. Por defecto 1500 px.

141 target\_height (int): Alto del recorte centrado en píxeles. Por defecto 1150 px.

142  
143 Returns:

144 np.ndarray: Imagen recortada centrada. Si la imagen es más pequeña que el ROI,  
se retorna sin modificar.

145  
146 Notes:

147 - Este tamaño de ROI se definió con base en el área mínima común que resulta  
tras aplicar la corrección

148 de distorsión en la base de datos completa.

149 - Se recomienda aplicar este recorte después de la corrección de lente y antes  
del coregistro o segmentación.

150 """

151 h, w = image.shape[:2]

152 if h < target\_height or w < target\_width:

153 print(f"Imagen demasiado pequeña para recortar a {target\_width}x{target\_height},  
se mantiene original.")

154 return image

155  
156 center\_x = w // 2

157 center\_y = h // 2

158  
159 x\_start = center\_x - (target\_width // 2)

160 x\_end = center\_x + (target\_width // 2)

161 y\_start = center\_y - (target\_height // 2)

162 y\_end = center\_y + (target\_height // 2)

163  
164 return image[y\_start:y\_end, x\_start:x\_end]

165  
166  
167  
168  
169 # ===== GUARDADO DE IMÁGENES Y PROGRESO =====

170 def save\_corrected\_image(image, output\_path, tipo\_imagen, profile=None):

171 """

172 Guarda una imagen corregida en el formato y tipo de dato adecuado según su tipo  
(`'TIF'` o `'JPG'`).

173  
174 Esta función gestiona el guardado de imágenes corregidas geométricamente asegurando:

175 - En imágenes TIF, que se mantenga la estructura multibanda y el formato ``uint16``,  
comúnmente utilizado para

176 imágenes multiespectrales de alta precisión.

177 - En imágenes JPG, que se convierta adecuadamente a ``uint8`` para visualización o  
tareas donde no se requiere

178 profundidad espectral extendida.

179

Para imágenes TIF, también actualiza el perfil de metadatos (``profile``) con las dimensiones actuales y el tipo de datos antes de la escritura. Es compatible tanto con imágenes de una sola banda como con multibanda.

Args:

`image` (`np.ndarray`): Imagen corregida (2D o 3D), lista para guardarse.

`output_path` (`str`): Ruta completa donde se almacenará la imagen.

`tipo_imagen` (`str`): Tipo de imagen. Debe ser `'TIF'` (multiespectral) o `'JPG'` (RGB).

`profile` (`dict`, optional): Perfil de raster (metadatos de rasterio) necesario para guardar archivos `.TIF`.

Solo es requerido cuando ``tipo_imagen == 'TIF'``.

Notes:

- Las imágenes TIF se guardan usando Rasterio, permitiendo el manejo de múltiples bandas.

- Las imágenes JPG se guardan usando OpenCV (``cv2.imwrite``) en formato comprimido.

- Si los tipos de datos no son consistentes (``uint16`` para TIF, ``uint8`` para JPG), se ajustan automáticamente

mediante recorte al rango permitido y conversión de tipo.

"""

`if tipo_imagen == "TIF":`

*# Asegurar que la imagen sea de tipo uint16*

`if image.dtype != np.uint16:`

`image = np.clip(image, 0, 65535).astype(np.uint16)`

*# Obtener dimensiones actualizadas*

`h, w = image.shape[:2]`

*# Actualizar el perfil con el nuevo tamaño*

`profile.update(height=h, width=w, dtype=rasterio.uint16)`

*# Si la imagen tiene solo 2 dimensiones (una sola banda), actualizar perfil correctamente*

`if len(image.shape) == 2:`

`profile.update(count=1)` *# Imagen de una sola banda*

`with rasterio.open(output_path, 'w', **profile) as dst:`

`dst.write(image, 1)` *# Guardar como banda única*

`else:`

`profile.update(dtype=rasterio.uint16, count=image.shape[2])` *# Imagen*

*multibanda*

`with rasterio.open(output_path, 'w', **profile) as dst:`

`for i in range(image.shape[2]):` *# Escribir cada banda*

`dst.write(image[:, :, i], i + 1)`

`else:`

*# Para JPG, guardar como uint8*

`if image.dtype != np.uint8:`

`image = np.clip(image, 0, 255).astype(np.uint8)`

`cv2.imwrite(output_path, image)`

`def save_processed_image(progress_file, image_name):`

```

226     """
227     Registra el nombre de una imagen procesada en un archivo de progreso para evitar
reprocesamientos innecesarios.
228
229     Esta función añade de forma incremental (`append`) el nombre de cada imagen que ha
sido procesada con éxito
230     durante la ejecución del flujo de preprocesamiento. Esto permite implementar una
lógica de control de progreso
231     basada en persistencia, útil para:
232     - Reanudar ejecuciones interrumpidas sin duplicar trabajo.
233     - Omitir imágenes ya corregidas en iteraciones futuras.
234
235     Si el archivo de progreso no existe, la función lo crea automáticamente antes de
escribir.
236
237     Args:
238         progress_file (str): Ruta al archivo de texto donde se almacenan los nombres de
imágenes procesadas.
239         image_name (str): Nombre del archivo de imagen (con extensión) que se va a
registrar.
240
241     Notes:
242         - Cada nombre se escribe en una nueva línea.
243         - Este archivo suele llamarse `progreso.txt` o `progreso_coregistro.txt` según
la etapa del flujo.
244         - El archivo puede analizarse posteriormente para reejecución selectiva.
245     """
246     try:
247         # Asegurar que el archivo existe antes de escribir en él
248         if not os.path.exists(progress_file):
249             open(progress_file, "w").close() # Crea el archivo vacío si no existe
250
251         # Escribir el nombre de la imagen procesada
252         with open(progress_file, "a") as f:
253             f.write(image_name + "\n")
254
255     except Exception as e:
256         print(f"Error al escribir en progress_file: {e}")
257
258

```