

```

1  """
2  CÓDIGO DE CORRECCIÓN RADIOMÉTRICA
3
4  Requisitos:
5  - Python 3.8+
6  - Instalar las dependencias con:
7    pip install -r requirements.txt
8  - Instalar `ExifTool` manualmente:
9    **Windows**: Descargar desde [https://exiftool.org/](https://exiftool.org/)
10   **Mac/Linux**:
11     ```
12     sudo apt install libimage-exiftool-perl # Ubuntu/Debian
13     brew install exiftool # MacOS
14     ```
15   """
16
17
18
19  #Librerías
20  import os
21  import numpy as np
22  import pandas as pd
23  import rasterio
24  from rasterio.plot import reshape_as_image
25
26
27  # ----- FUNCIONES DE CORRECCIÓN -----
28  def subtract_black_level(band, black_level):
29      """
30      Aplica la corrección del nivel negro a una banda espectral.
31
32      El nivel negro (black level) representa el valor mínimo registrado por el sensor
33      en ausencia de luz, y su sustracción permite eliminar el sesgo inherente del sensor
34      para obtener una señal más precisa. Esta corrección es fundamental en el
35      preprocesamiento
36      radiométrico, ya que asegura que los valores de los píxeles reflejen únicamente la
37      señal real
38      capturada por la cámara.
39
40      La función se asegura de que los valores negativos resultantes después de la
41      sustracción
42      se ajusten a cero, evitando errores en las etapas posteriores de calibración y
43      normalización.
44
45      Parámetros:
46      - band (np.ndarray): Banda espectral en formato array de 2D (una sola banda).
47      - black_level (float): Valor del nivel negro extraído desde los metadatos de la
48      imagen.
49
50      Retorno:
51      - np.ndarray: Banda corregida, con valores ajustados a cero donde corresponda.
52
53      Ejemplo:
54      corrected = subtract_black_level(banda_nir, 64.5)

```

```

50
51     Notas:
52     - Esta función no modifica los metadatos ni el perfil de la imagen original.
53     - Es el primer paso del flujo de corrección radiométrica.
54     """
55     band = band - black_level
56     band = np.where(band < 0, 0, band) # Asegurar que no haya valores negativos
57     print(f"Valores después de restar nivel negro: min={band.min()}, max={band.max()}")
58     return band
59
60

```

```

61 def apply_sensor_calibration(band, calibration_factor):
62     """

```

```

63     Aplica la calibración del sensor a una banda espectral.
64

```

```

65     Este paso multiplica cada valor de la banda por el factor de calibración del sensor,
66     el cual compensa las ganancias electrónicas aplicadas por la cámara durante la
67     captura
68     de la imagen. El valor es extraído directamente de los metadatos y varía por banda
69     y condiciones de vuelo.
70

```

```

71     Esta corrección es necesaria para escalar los valores registrados por el sensor
72     y llevarlos a unidades proporcionales de energía luminosa real recibida por el
73     detector.
74

```

```

75     Parámetros:
76

```

```

77     - band (np.ndarray): Banda espectral en formato array 2D.
78

```

```

79     - calibration_factor (float): Factor de calibración del sensor proveniente de los
80     metadatos
81     (usualmente bajo el campo "Sensor Gain Adjustment").
82

```

```

83     Retorno:
84

```

```

85     - np.ndarray: Banda calibrada.
86

```

```

87     Ejemplo:
88

```

```

89     calibrated = apply_sensor_calibration(banda_nir, 1.021)
90

```

```

91     Notas:
92

```

```

93     - Esta función debe ejecutarse después de aplicar la corrección del nivel negro.
94     - La precisión de esta corrección depende directamente de la calidad de los
95     metadatos.
96

```

```

97     """
98     band = band * calibration_factor
99     print(f"Valores después de la calibración del sensor: min={band.min()}, max=
100     {band.max()}")
101     return band
102

```

```

103 def convert_to_reflectance(band, irradiance):
104     """

```

```

105     Convierte los valores digitales de una banda espectral en reflectancia aparente.
106

```

```

107     Esta función divide cada valor de la banda por la irradiancia registrada por el
108     sensor

```

```

99     en el momento de la captura. La reflectancia aparente representa la fracción de
radiación
100     incidente reflejada por la superficie en cada banda espectral, normalizada respecto
101     a las condiciones de iluminación.
102
103     Este paso permite comparar imágenes tomadas en distintos momentos o condiciones,
104     ya que elimina la variabilidad causada por cambios en la luz solar, nubosidad o
geometría solar.
105
106     Parámetros:
107     - band (np.ndarray): Banda espectral en formato array 2D.
108     - irradiance (float): Valor de irradiancia extraído de los metadatos para la banda
correspondiente.
109
110         Debe ser mayor que cero.
111
112     Retorno:
113     - np.ndarray: Banda convertida a reflectancia.
114
115     Excepciones:
116     - ValueError: Si el valor de irradiancia es cero o negativo.
117
118     Ejemplo:
119     reflectance = convert_to_reflectance(banda_nir, 1.215)
120
121     Notas:
122     - Esta función debe ejecutarse después de aplicar la calibración del sensor.
123     - No aplica ningún tipo de corrección atmosférica, solo radiométrica.
124     """
125     if irradiance ≤ 0:
126         raise ValueError("El valor de irradiancia es inválido o cero.")
127     band = band / irradiance
128     print(f"Valores después de la división por irradiancia: min={band.min()}, max={band.max()}")
129     return band
130
131
132 def apply_vignetting_correction(band, vignette_coeffs, center_x, center_y):
133     """
134     Aplica la corrección de viñeteo a una banda espectral utilizando un modelo
polinomial
135     basado en los coeficientes de calibración y el centro óptico de la imagen.
136
137     El viñeteo es un fenómeno óptico que causa una disminución progresiva en la
intensidad
138     de los píxeles hacia las esquinas de la imagen, debido a la geometría de la lente.
139     Esta función corrige ese efecto multiplicando cada píxel por un factor de
compensación
140     calculado a partir de un polinomio de 6 grados sobre la distancia radial desde el
centro óptico.
141
142     Parámetros:
143     - band (np.ndarray): Banda espectral en formato array 2D.
144     - vignette_coeffs (list of float): Lista de coeficientes del polinomio de viñeteo
[a1, a2, ..., a6],

```

```

145     extraídos del campo "Vignetting Data" de los metadatos.
146     - center_x (float): Coordenada X del centro óptico de la lente.
147     - center_y (float): Coordenada Y del centro óptico de la lente.
148
149     Retorno:
150     - np.ndarray: Banda corregida por viñeteo.
151
152     Ejemplo:
153     corregida = apply_vignetting_correction(banda_red, [0.0012, -0.003, 0.0021, ... ],
154     640, 512)
155
156     Notas:
157     - Se usa `np.clip()` para restringir el factor de corrección entre 0.5 y 2.0,
158     evitando
159     - amplificaciones o atenuaciones excesivas.
160     - Esta función debe ejecutarse antes de la normalización final.
161     - El modelo de corrección se basa en la distancia radial `r` al centro óptico y
162     puede ajustarse
163     a las especificaciones del fabricante del sensor.
164     """
165     y, x = np.indices(band.shape)
166     r_squared = (x - center_x)**2 + (y - center_y)**2
167     r = np.sqrt(r_squared)
168
169     # Calcular el polinomio del viñeteo
170     vignette_correction = (
171         vignette_coeffs[5] * r**6 +
172         vignette_coeffs[4] * r**5 +
173         vignette_coeffs[3] * r**4 +
174         vignette_coeffs[2] * r**3 +
175         vignette_coeffs[1] * r**2 +
176         vignette_coeffs[0] * r +
177         1.0
178     )
179
180     # Evitar valores extremos en la corrección
181     vignette_correction = np.clip(vignette_correction, 0.5, 2.0) # Valores razonables
182     para corrección
183     band = band * vignette_correction
184     print(f"Valores después de la corrección de viñeteo: min={band.min()}, max=
185     {band.max()}")
186     return band
187
188
189     def normalize_band(band):
190         """
191         Normaliza los valores de una banda espectral al rango [0, 1].
192
193         Este paso estandariza la escala de valores de la imagen para facilitar su análisis y
194         visualización,
195         especialmente en procesos posteriores como clasificación, segmentación o
196         entrenamiento de modelos
197         de aprendizaje automático.
198

```

```

193     La función calcula el valor mínimo y máximo de la banda y aplica una transformación
lineal
194     para escalar todos los valores dentro del rango [0, 1]. En casos donde todos los
valores de
195     la banda sean iguales (por ejemplo, imagen uniforme), se evita la división por cero
mediante `np.clip()`.
196
197     Parámetros:
198     - band (np.ndarray): Banda espectral en formato array 2D con valores en punto
flotante.
199
200     Retorno:
201     - np.ndarray: Banda normalizada en el rango [0.0, 1.0].
202
203     Ejemplo:
204     banda_normalizada = normalize_band(banda_corr_nir)
205
206     Notas:
207     - Esta función debe ejecutarse como paso final del preprocesamiento radiométrico.
208     - La salida es adecuada para visualización o uso en algoritmos que requieren
escalado uniforme.
209     - No modifica los metadatos asociados a la imagen.
210     """
211     min_val = np.min(band)
212     max_val = np.max(band)
213     if max_val > min_val:
214         band = (band - min_val) / (max_val - min_val)
215     else:
216         band = np.clip(band, 0, 1) # Evitar división por cero si min = max
217     print(f"Valores después de la normalización: min={band.min()}, max={band.max()}")
218     return band
219
220
221 # ----- PROCESAMIENTO DE UNA IMAGEN -----
222 def process_image_radiometrica(image_path, metadata, output_folder):
223     """
224     Aplica la corrección radiométrica paso a paso a una imagen multiespectral en formato
.TIF,
225     utilizando los metadatos asociados.
226
227     El procesamiento incluye cinco pasos consecutivos:
228     1. Sustracción del nivel negro
229     2. Calibración del sensor (ganancia electrónica)
230     3. Conversión a reflectancia aparente mediante irradiancia
231     4. Corrección óptica por viñeteo (basada en distancia radial al centro óptico)
232     5. Normalización de los valores al rango [0, 1]
233
234     Adicionalmente, la función conserva y reasigna los metadatos tanto globales como por
banda.
235
236     Parámetros:
237     - image_path (str): Ruta completa del archivo de imagen a procesar (.TIF).
238     - metadata (pd.DataFrame): Tabla de metadatos extraídos con campos como:
239         'File Name', 'Black Level', 'Sensor Gain Adjustment', 'Irradiance',
240         'Vignetting Data', 'Vignetting Center'.

```

- output_folder (*str*): Ruta donde se guardará la imagen corregida.

Proceso:

- Verifica que existan metadatos correspondientes para la imagen.
- Extrae los parámetros de corrección desde el archivo CSV.
- Lee la imagen como arreglo multibanda con ``rasterio``.
- Aplica secuencialmente las funciones de preprocesamiento a cada banda.
- Guarda la imagen corregida en formato ``float32`` conservando los metadatos

originales.

Retorno:

- No retorna ningún valor. Guarda la imagen corregida directamente en disco.

Ejemplo de uso:

```
process_image_step1("T1_/DJI_0010.TIF", metadata_df, "01_Corr_radiometrica/T1_")
```

Notas:

- Si la imagen no tiene metadatos asociados, se omite y muestra una advertencia.
- Si el archivo no tiene sistema de coordenadas (CRS), se emite una alerta pero se continúa.
- La salida conserva la estructura espectral original (número de bandas) y los tags.

Excepciones:

- En caso de error al escribir el archivo de salida, se imprime un mensaje con el detalle.

```
"""
```

```
image_name = os.path.basename(image_path)
```

```
meta_row = metadata.loc[metadata['File Name'] == image_name]
```

```
if meta_row.empty:
```

```
    print(f"Metadatos no encontrados para {image_name}.")
```

```
    return
```

```
print(f"Procesando imagen: {image_name}")
```

```
print(f"Campo File Name en metadatos: {meta_row['File Name'].iloc[0]}")
```

```
# Extraer el nivel negro de los metadatos
```

```
black_level = float(meta_row['Black Level'].iloc[0])
```

```
calibration_factor = float(meta_row['Sensor Gain Adjustment'].iloc[0])
```

```
irradiance = float(meta_row['Irradiance'].iloc[0])
```

```
vignette_coeffs = list(map(float, meta_row['Vignetting Data'].iloc[0].split(',')))
```

```
center_x = float(meta_row['Vignetting Center'].iloc[0].split(',')[0])
```

```
center_y = float(meta_row['Vignetting Center'].iloc[0].split(',')[1])
```

```
print(f"Nivel negro: {black_level}, Factor de calibración: {calibration_factor},  
Irradiancia: {irradiance}")
```

```
print(f"Datos de viñeteo: {vignette_coeffs}, Centro X: {center_x}, Centro Y:  
{center_y}")
```

```
# Leer la imagen
```

```
with rasterio.open(image_path) as src:
```

```
    img = reshape_as_image(src.read())
```

```
    profile = src.profile
```

```
    crs = src.crs # CRS original
```

```
    tags = src.tags() # Metadatos globales
```

```

291         band_tags = [src.tags(i + 1) for i in range(src.count)] # Metadatos por banda
292
293     # Verificar y asignar el CRS si falta
294     if crs is None:
295         print(f"Advertencia: CRS no definido en {image_name}.")
296     else:
297         profile.update(crs=crs)
298
299     # Restar el nivel negro de cada banda
300     corrected_bands = []
301     for i in range(img.shape[2]):
302         band = img[:, :, i]
303         band = subtract_black_level(band, black_level) # Paso 1: Nivel negro
304         band = apply_sensor_calibration(band, calibration_factor) # Paso 2: Calibración
del sensor
305         band = convert_to_reflectance(band, irradiance) # Paso 3: Reflectancia
306         band = apply_vignetting_correction(band, vignette_coeffs, center_x, center_y) #
Paso 4: Corrección por viñeteo
307         band = normalize_band(band) # Normalización final
308         corrected_bands.append(band)
309
310     # Guardar la imagen corregida tras el paso 2
311     corrected_bands = np.stack(corrected_bands, axis=-1).astype(np.float32)
312
313     output_path = os.path.join(output_folder, image_name)
314     profile.update(dtype='float32', count=corrected_bands.shape[2], nodata = None)
315
316     try:
317         with rasterio.open(output_path, 'w', **profile) as dst:
318             for i in range(corrected_bands.shape[2]):
319                 dst.write(corrected_bands[:, :, i], i + 1)
320                 # Asignar metadatos específicos por banda
321                 dst.update_tags(i + 1, **band_tags[i])
322                 # Asignar etiquetas globales al archivo
323                 dst.update_tags(**tags)
324             print(f"Imagen corregida guardada en: {output_path}")
325     except Exception as e:
326         print(f"Error al guardar la imagen {output_path}: {e}")
327
328
329 def main_radiometrica(input_folder, metadata_csv, output_folder):
330     """
331     Ejecuta la corrección radiométrica para todas las imágenes TIF en la carpeta
definida.
332
333     Utiliza los metadatos especificados en `metadata_csv` y guarda los resultados en
`output_folder`.
334     Las rutas son gestionadas desde el archivo `config.py`.
335
336     Proceso:
337     1. Carga los metadatos desde el CSV.
338     2. Busca imágenes con extensión .TIF en la carpeta de entrada.
339     3. Aplica `process_image_step1()` a cada archivo.
340     """
341     # Cargar los metadatos

```

```
342 metadata = pd.read_csv(metadata_csv)
343
344 # Crear la carpeta de salida si no existe
345 os.makedirs(output_folder, exist_ok=True)
346
347 # Procesar todas las imágenes TIFF
348 tiff_files = [os.path.join(input_folder, f) for f in os.listdir(input_folder) if
349 f.lower().endswith('.tif')]
350
351 for image_path in tiff_files:
352     process_image_radiometrica(image_path, metadata, output_folder)
353
354 if __name__ == "__main__":
355     main_radiometrica()
356
```